




Geoapify



SoftGuard

TEC 298

Generación API Key de GEOAPIFY

Índice

[Generación API Key de Geoapify](#)

[Procedimiento para el registro de su API Key](#)

[Paso 1 – Registro](#)

[Paso 2 – Elección del plan](#)

[Paso 3 – Creación de proyecto](#)

[Paso 4 – Proyecto](#)

[Configuración API en DSS Desktop Security Suite](#)

Generación API Key de Geoapify

SoftGuard integra el servicio de Geoapify para poder geo referenciar direcciones.

Es requisito para poder utilizar el servicio, aplicar el “API Key” que les provee Geoapify.

Una vez obtenida esta API Key deberá registrarla en su plataforma SoftGuard.

El proceso de obtención es muy sencillo y podrá optar por distintos planes de contratación de los servicios de Geoapify.


El presente documento tutorial les describe el proceso de obtención de una “API Key”.

Procedimiento para el registro de su API Key

Para comenzar, deberá ingresar en la barra de búsquedas de su navegador la siguiente dirección:

<https://www.geoapify.com/>

Luego presione el botón “LOGIN/SIGN UP” para registrarse



Paso 1 – Registro

A continuación, deberá ingresar un Email, contraseña, aceptar los Términos y Condiciones “Term and Conditions”, la Política de privacidad “Privacy Policy” y por último marcar el Capcha. Luego presione el botón “Register”.

[Go to login page](#)

Register a new account

Email *

Password (min. 8 characters) *

Confirm password

I have read and accept the [Terms and Conditions](#) and [Privacy Policy](#).

No soy un robot 
reCAPTCHA
Privacidad - Términos

[Register](#)

Recibirá un correo de confirmación en la dirección de email ingresada.


Finalice el proceso de registro según las indicaciones recibidas en el correo.

Paso 2 – Elección del plan

Para seleccionar su plan, ingrese a la opción “PRICING” o ingrese al siguiente enlace:

<https://www.geoapify.com/pricing>

Ubique el plan “Free” y presione sobre el botón SIGN UP



Geoapify API Pricing


MONTHLY YEARLY USD

Plan	Credits / day	Price	Billing	Actions
Free	3,000 credits / day			SIGN UP
API 10	10,000 credits / day	\$59	billed monthly	SIGN UP
API 25	25,000 credits / day	\$109	billed monthly	SIGN UP
API 50	50,000 credits / day	\$179	billed monthly	SIGN UP
API 100	100,000 credits / day	\$299	billed monthly	SIGN UP
API 250	250,000 credits / day	\$609	billed monthly	SIGN UP
Custom	Unmetered credits / day	from \$860	billed monthly	CONTACT US

Start for Free and upgrade when you need it! Don't find a plan that fits your requirements? [Contact us!](#)

En caso de no estar registrado, se le solicitarán sus credenciales de ingreso (Email y clave).

Luego presione el botón “Sign in”.



Sign in

Email *

Password *

Sign in

Sign in with Google


Sign in with Facebook

I forgot my password


Register a new account

Paso 3 – Creación de proyecto

Presione el botón “Create a project”.




En el campo “Project name” ingrese el nombre **ReverseGeocodingSG** y luego presione “OK”.



Paso 4 – Proyecto

En el proyecto recién creado. Acceda a la sección “API keys”.

Luego copie la key desde el apartado “API keys”.



The screenshot shows the Geoapify 'My projects' interface. The sidebar on the left includes links for 'Project overview', 'API keys' (which is highlighted with a red arrow), 'Statistics', and 'Billing'. The main content area is titled 'API keys' and shows a single key entry: 'Key: 8a...' (with the middle portion redacted), '(Created on 12/15/2022, 3:33:55 PM)'. Below this is a 'Try API and generate code' section with dropdown menus for 'Choose a Geoapify API' and 'Choose an API key', both set to '8a...'. There is also a 'API URL example' field.


Desde el ícono  puede copiar la key.

Configuración API en DSS Desktop Security Suite

Para el registro de la API Key en SoftGuard acceda a:

Módulo Administrador -> Sistema -> Configuración -> Parámetros

Primero debe seleccionar el tipo de servicio de geocoding. Para ello utilice el filtro de búsqueda para localizar el parámetro GEOCODINGPROVIDER, el cual permite seleccionar el proveedor que será utilizado. Seleccione GEOAPIFY y luego presione el botón “Guardar”.



Luego una vez guardado, debe ingresar nuevamente al parámetro para registrar la Api Key que le fue otorgada por Geoapify. Para ello utilice el filtro de búsqueda para localizar el parámetro KEYGEOAPIFY e ingrese la "API Key" en el campo llamado VALOR. Luego presione el botón "Guardar" para finalizar el registro.

